



NO. 2/4  
 (3) 前身頃と前スカートを中表に合わせてミシンで縫い、粗目ミシン糸をぬき、縫い代2枚を一緒にジグザグまたはロックミシンをかける(ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)  
 ※縫い代は上へ倒す  
 ※ロックミシンのカット数値はかがり幅によって調整してください。




③後スカートのギャザーを入れ、後身頃と縫い合わせる  
 (②同様)

④縫い代を上へ倒し表からステッチをいれる (前後それぞれ)



⑤前身頃と後身頃を中表に合わせて肩を縫い、縫い代を一緒にジグザグミシンをかける(縫い代は後ろへ倒す)  
 (ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)



t o c o . ギャザーカートゾン

前後身頃と袖部分・・・中厚天竺・ミニ裏毛などのニット  
 スカート部分・・・ダブルガーゼ、シャツ・チュニックなどのコットン、  
 中厚天竺ニット・やわらかめのリネンなど  
 別布(冷・袖口)・・・リブ・スパンフレイスなどの付属ニット  
 その他・・・ニット専用伸び止めテープ

用尺(参考)


サイズ	身頃と長袖	身頃と半袖	スカート部分	スカート部分	別布
80	80cm幅/48cm	80cm幅/30cm	130cm幅/34cm	130cm幅/46cm	17cm幅/12cm
90	80cm幅/52cm	80cm幅/32cm	130cm幅/38cm	130cm幅/52cm	18cm幅/12cm
100	80cm幅/59cm	80cm幅/35cm	140cm幅/40cm	140cm幅/56cm	20cm幅/12cm
110	85cm幅/64cm	85cm幅/38cm	140cm幅/42cm	140cm幅/61cm	21cm幅/12cm
120	85cm幅/68cm	85cm幅/40cm	140cm幅/46cm	140cm幅/65cm	23cm幅/12cm

※別布は袖と半袖リブの場合

準備 ★型紙をカットし貼り合せ、布をカットする  
 ★合印を付ける(前後身頃・前後スカート)


\*\*\*\*\*

①後身頃(裏)の肩へニット専用伸び止めテープを付ける




②前スカートのギャザーを入れ、前身頃と縫い合わせる


(1) 前スカートのギャザー止まり位置から内側へギャザーを寄せるための粗目ミシンをかける




(2) つけ寸法に合わせて(前身頃の合印に前スカートのギャザー止まりの合印を合わせて)ギャザーを寄せる。



⑨袖リブを作って袖口へつける (左右それぞれ) (長袖・半袖同様)




⑩裾の始末をする(1周ぐるりと縫う)




⑥袖を身頃に付ける (左右それぞれ)

(1) 袖を上身頃と中表に合わせてミシンで縫い、縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける  
(ロックミシンの場合は2~3mmカットしながら縫う)



⑦脇を縫う (左右それぞれ)

※ロックミシンの場合でスカートに布帯を使用する際は、  
ロックミシンの後に布帯部分のみミシンで本縫いする



⑧衿を作って身頃につける

(1)衿を作り表に返して2つ折りにし、身頃の中へ入れる。  
(2)左肩と衿の縫い代を少しずらして  
クリップで仮止めする  
(3)衿をひっぱりながら右肩・後ろ中心・前中心にクリップで  
均等になるよう伸ばしながら仮止めする  
(4)左肩から一周ミシンをかけて縫い代をまとめてジグザグ  
ミシンをかける  
(ロックミシンは2~3mmカットしながら縫う)

