

toCO. wide one-piece!


1/4

( toCO. Pattern shop )

- < 材料 > 表布 (身頃・袖) …… ニット (天竺、ミニ裏毛、裏毛など)  
別布 (衿・袖口) …… 付属ニット (リブスパン、スパンフライスなど)  
その他 …… ニット専用伸び止めテープ  
※ 用尺は shop 商品 ページ を 参考 に して 下 さい。

- < 準備 > ① 型紙をカットし、貼り合わせ、布をカットする  
② 合印を付ける (袖ぐり・袖山、スリットあき止り)

- ① 後ろ身頃の肩へ  
ニット専用伸び止めテープを  
付ける




② 肩を縫う

- (1) 前後身頃を中表に合わせ、肩を縫い合わせ  
縫い代2枚を一緒にジグザグミシンをかける。  
(縫い代は後ろへ倒す)

※ ロックミシンの場合は 2~3mm カットしながら  
縫う


(ロックミシンのカット数値はかぶり中幅によって  
調整して下さい)



③ 袖を身頃に付ける (左右それぞれ)

(1) 袖を身頃と中表に合わせミシンで縫い、  
縫い代2枚を一緒にジグザグミシをかける


※ ロックミシの場合は2~3mm カットしながら  
縫う



④ 袖口と身頃の裾を縫う (七分袖の場合)  
(左右、前後それぞれ)

(1) 袖口と裾の端にジグザグミシをかける  
※ ロックミシはカットせずにロックミシをかける


(2) 袖口又は裾の端を二つ折りにし、  
ミシンでステッチを2本入れる




※ 裾も同様 (図省略)

長袖の場合の袖口はそのまゝにして○ハ


⑤ スリット部分にジグザグミシ  
又はロックミシをかける



- ⑥ 前後身頃を中表に合わせ、  
スリットあき止まり位置から脇方向へ  
2cm 縫い止める (かえし縫い)
- ※ スリットあき止まりの部分は  
2~3回 かえし縫いする



- ⑦ スリット部分に表からステッチをかける
- (1) スリット部分のぬい代を割り、アイロンかける  
(1cm)
- (2) 表からステッチをかける




⑧ 脇を縫う (左右それぞれ)

(1) 袖口から スリットあき止りの1.5cm 上まで  
続けて脇を縫う。




縫い代2枚を一緒にジグザグミシン  
をかける (縫い代は後ろ側)

※ロックミシンは2~3mm カットしながら縫う




スリットあき止りの1.5cm 上で  
縫い上げる

⑨ 衿を作って身頃につける



⑩ 長袖の場合、袖口にリブをつける (左右)



- (1) リブの縫い代と袖の縫い代を合わせ  
均等にクリップで止める
- (2) ぐるりと一週ミシンをかけ、縫い代を  
まとめてジグザグミシンをかける  
(ロックミシンは2~3mm カットしながら縫う)

表に返して完成

左肩と衿の縫い代を少しずらして (後ろ側)  
衿を均等にひっぱりクリップで止め 一周  
ぐるりとミシンをかけ 縫い代をまとめジグザグ  
(ロックミシンは2~3mm カットしながら縫う)