

(材料) 表布(身頃・袖) … ニット(テンション中~高)天竺・スルス・裏毛など
 別布(衿・袖口・裾) … リブ・スポンフライスなど
 その他 …… ニット専用 伸び止めテープ

(用尺) 目安です


サイズ	表布	別布
80	110cm幅 55cm	70cm幅 25cm
90	"	"
100	"	"
110	150cm幅 70cm	80cm幅 25cm
120	"	"

★追加サイズ
 サイズ130 表布
 160cm幅 80cm
 サイズ140 表布
 " "
 サイズ130 別布
 90cm幅 30cm
 サイズ140 別布
 " "

(準備) 型紙を貼り合わせ、布をかたする


※後ろ身頃の肩へ ニット専用の伸び止めテープの使用をおすすめします!

① 肩を縫う



- (1) 前後中表にして肩を縫い、縫い代を二枚一緒にジグザグミシン
 ※ロックミシンは5mmカットしながら縫う
- (2) 縫い代は後ろへ倒す


② 袖口の始末 (長袖)




- (1) ジグザグ又はロックミシン(カットなし)
- (2) 1.5cm折り返してステッチ

③ 袖を身頃につける

- (1) 袖を身頃と中表にしミシン
 (2枚一緒にジグザグ)
 ロックミシンは5mmカット
- (2) 縫い代は身頃へ倒す





④ 脇を縫う



- (1) 袖口から続けて脇を縫う
(2枚一緒にジグザグ)
- ロックミシンは5mmカットしながら縫う


⑤ 衿を作って身頃につける



- (1) 衿を身頃へ入れる

- (2) 衿と肩の縫い代は少しずらして
クリップで仮止め (左肩)
- (3) 衿をひっぱりながら右肩、後中心、前中心にクリップで仮止め
- (4) 左肩から一周ミシン (2枚一緒にジグザグ)
- ロックミシンは5mmカットしながら


⑥ 裾をつける




- (1) 裾を身頃へ入れる
- (2) 左脇と裾の縫い代を重ねる

半袖の場合

- ① 同じ
- ② と③ 同様
- ④ 脇を縫う (袖なし)
- ⑤ 同じ
- ⑥ 同じ
- ⑦ 袖口をつける



- (1) 衿と同様、袖口を作り
身頃へ入れる
- (2) 脇と袖口の縫い代を
重ねて一周ミシン
(2枚一緒にジグザグ)
- ロックミシンは5mmカット



表に返して完成!